

	PROSEDUR AKSES AV		
	No. Dokumen PP/004/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 1	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Mei 2018		
PENGERTIAN	Akses AV shunt suatu persiapan dan tindakan untuk mendapatkan hubungan sirkulasi dengan cara menusukkan jarum AV Fistula pada daerah AV shunt		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk perawat dalam melakukan akses AV shunt guna menjamin keselamatan pasien dan perawat yang melakukan		
KEBIJAKAN	SK Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit Hemodialisa di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan a. Bak instrumen steril yang berisi : 1) Duk biasa 1 buah 2) Spuit 3 cc 1 buah 3) Kom kecil berisi Nacl 0,9 % yang sudah berisi Heparin 2000 iu 4) Kassa 2 lembar 5) Depper 3 buah b. Jarum fistula ukuran inch 2 buah c. Sarung tangan steril d. Set Desinfektan, berisi : 1) Kom berisi alcohol 70 % 2) Kom berisi betadine 10 % 3) Nierbekken (bengkok) e. Plester f. Masker 2. Perawat cuci tangan dan memakai masker 3. Identifikasi pasien 4. Atur posisi pasien nyaman mungkin, periksa TTV		

	5. Dekatkan semua alat yang akan dipakai 6. Tentukan lokasi inlet dan outlet 7. Desinfeksi lokasi yang akan diakses dengan depper alkohol 70 % kemudian dibersihkan dengan deeper betadine 10 % dengan cara memutar dari dalam keluar 8. Pakai sarung tangan steril 9. Pasang duk sebagai alas lengan pasien 10. Isi Spuit 3 cc dengan cairan NaCl 0,9 % yang telah diberi heparin 2000 iu didalam kom, lalu hubungkan spuit 3cc tersebut dengan jarum AV Fistula ukuran 1 inch lalu dorong sampai NaCl 0,9 % terisi pada jarum AV Fistula dan pastikan tidak ada udara. 11. Lakukan akses outlet terlebih dahulu kemudian inlet dan cek apakah aliran darah lancar dengan cara diaspirasi kemudian fiksasi dengan plester. 12. Lepas spuit 3 cc dari AV Fistula outlet kemudian tutup 13. Lakukan langkah ke 11, 12 dan 13 untuk akses inlet 14. Lakukan SPO memulai hemodialisis 15. Alat-alat dirapikan kembali, tutup dan simpan bak instrumen steril untuk tindakan mengakhiri hemodialisis 16. Lepaskan sarung tangan 17. Perawat cuci tangan 18. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan
UNIT TERKAIT	1. Intalasi Hemodialisis