

RSUD TAPAN 	PERAWATAN WATER SEAL DRAINAGE (WSD)		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 067	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh :  Dr. Elfina Mirna NIP.19840427 201412 2 001	
PENGERTIAN	Membersihkan sistem drainage yang menggunakan water seal untuk mengalirkan udara atau cairan dari cavum pleura (rongga pleura		
TUJUAN	1. Membuang cairan, atau gas dari ruang pleura atau rongga thoraks. 2. Memungkinkan reekspansi paru dan memulihkan fungsi kardiopulmonal setelah pembedahan.		
KEBIJAKAN	Dalam memberikan Asuhan Keperawatan (ASKEP) kepada pasien harus berdasarkan SPO yang tersedia		
PROSEDUR	A. Persiapan alat 1. WSD set. 2. Stetoskop. 3. Tensi. 4. Set rawat luka : a. Bak instrumen steril. b. Pinset anatomi 1 buah. c. Pinset chirurgi 2 buah. d. Arteri klem 2 buah e. Gunting lurus f. Cucing 2 buah g. Deppers h. Lidi kapas i. Kasa j. Handscoon 5. Cairan NS 6. Verban 7. Plester dan gunting		

	8. Cairan desinfektan 9. Bengkok 10. Buku catatan B. Persiapan Pasien dan Lingkungan 1. Memperkenalkan diri. 2. Memberitahu dan menjelaskan tujuan tindakan. 3. Mengatur lingkungan yang aman dan nyaman C. Pelaksanaan 1. Mencuci tangan. 2. Membawa alat-alat kedekat pasien. 3. Memakai handscoon. 4. Membuka plester dan balutan dengan menggunakan pinset, menyiram luka dengan cairan NS bila kasa sangat melekat pada luka dan membuangnya pada bengkok. 5. Membersihkan bekas plester dengan alkohol. 6. Melepas handscoon kemudian memakai handscoon baru 7. Membersihkan luka dengan kapas desinfektan 8. Meletakkan pinset yang sudah dipakai ke dalam bengkok yang berisi larutan desinfektan. 9. Menutup luka dengan kasa steril secukupnya dengan menggunakan pinset steril dan mengusahakan serat kasa tidak melekat pada luka. 10. Membalut dan memplester luka dengan rapi. 11. Merapikan pasien dan membereskan alat-alat. 12. Melepas handscoon dan mencuci tangan. 13. Mendokumentasikan.
UNIT TERKAIT	Rawat Inap