




PENGAMBILAN SPESIMEN FESES/TINJA

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen PPI/ 071 /RSUD-PS/XI/2018	No Revisi 01	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit 6 November 2018  Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutayman, MM NIP. 19690709 200112 1 001		
Pengertian	Pemeriksaan laboratorium lengkap meliputi warna, bau, konsistensi, lendir, darah dan telur cacing pada feses/tinja		
Tujuan	1. Membantu menegakan diagnosa 2. Membantu tindakan dan terapi yang akan dilakukan terhadap pasien		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	A. Persiapan Alat : 1. Lidi kapas 2. Pispot 3. Botol tempat tinja 4. Sarung tangan 5. Perlak 6. Sabun cuci tangan B. Penatalaksanaan 1. Memberitahukan dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan 2. Menyiapkan alat, membawanya kedekat pasien 3. Menutup sampiran menjaga privasi pasien 4. Mencuci tangan dan mengeringkannya menggunakan handuk 5. Memakai sarung tangan 6. Untuk pasien yang tidak kuat berjalan, pasang perlak di		

	bawah bokong 7. Menaruh pispot di bawah bokong untuk BAB 8. Mengambil tinja sedikit dengan lidi kapas dan menaruhnya ke dalam botol yang telah disediakan 9. Membantu pasien untuk cebok 10. Memberikan etiket yang jelas dan mengisi formulir pengiriman ke laboratorium 11. Membereskan alat 12. Mencuci tangan 13. Mencuci tangan dalam air mengalir. 14. Mengirim sampel ke bagian laboratorium bersama form pemeriksaan dengan bengkok.
Unit Terkait	1. Ruang perawatan 2. Laboratorium 3. UGD